

Установка и настройка

Условия

1. установлены сертификаты и драйвер для работы с электронными ключами JaCarta
2. установлен Универсальный транспортный модуль (УТМ)
3. установлен Электронный ключ JaCarta, соответствующий идентификатору ФСРАР организации

Настройки в D8.RETAIL-ALCO

1. В карточке компании на вкладке 'Основные данные' следует выбрать Схему обмена с ЕГАИС.

← Компания (Предприятие) {Основные данные}		×	
Основные данные	Адрес	Регистрационные данные	Обмен с ЕГАИС
Код	<input type="text" value="00"/>		
Наименование	* <input type="text" value="СОФТ-ВЕСТ"/>		
Орг.-правовая форма	<input type="text" value="000"/>		
Наименование для печатных форм	* <input type="text" value="000 'СОФТ-ВЕСТ'"/>		
Торговая сеть	* <input type="text" value="Да"/>		
Вариант работы компании	<input type="text" value="Стандарт"/>		
Схема обмена с ЕГАИС	<input type="text" value="Полная"/>		
Использовать упрощенные виды просмотра	<input type="text" value="Нет"/>		
Товарная категория для алкоголя (по умолчанию)	<input type="text"/>		
Дата включения новой схемы обработки списания (формирование списа-	<input type="text" value="21.10.2020"/>		
Лицензия на алкоголь Утвердить Отменить			

2. В карточке Организации следует заполнить параметры Обмена с ЕГАИС.

Аналогичные параметры имеются в карточке Компании, но их можно заполнить только в том случае, если в организации имеется единственное юридическое лицо и отсутствуют обособленные подразделения.

← **Организация (Юридическое лицо) {Обмен с ЕГАИС}** ×

Основные	Адрес	Регистрация	Обмен с ЕГАИС
Идентификатор в ФСРАР	<input type="text" value="030000413936"/>		
Полное наименование ЕГАИС	<input type="text" value="ЗАО 'Универсам И'"/>		
Тип партнера	<input type="text" value="Юридическое лицо"/> ≡ ×		
Полный адрес в ЕГАИС	<input type="text" value="Россия, МОСКВА ..."/> ✎		

Счета
 Фиск.органы
 Обособленные подразделения
 Адреса

 Утвердить
 Отменить

3. В карточке внутреннего подразделения, в котором будет оформляться приход и расход алкогольной продукции, необходимо заполнить параметр 'Идентификатор в ФСРАР'. Значение параметра должно совпадать с тем значением, которое ранее было задано в карточке Организации (или в карточке Компании).

← **Товарный склад {Основные данные}** ×

Основные данные	Обособленное подразделение
Включать остаток при расчете автозаказа	<input type="text" value="Да"/> ≡ ×
Проверять приказ на процент наценки при перемещении между	<input type="text" value="Нет"/> ≡ ×
Префикс для нумерации документов	<input type="text"/>
Идентификатор в ФСРАР	<input type="text" value="030000413936"/>
Автоматически формировать передачу в ТЗ (регистр 2)	<input type="text"/> ≡ ×
Автоматическая выгрузка/загрузка во внешнее ПО	<input type="text"/> ≡ ×
Участие в интернет торговле	<input type="text"/> ≡ ×
Склад WMS Domino	<input type="text" value="Нет"/> ≡ ×
Рабочий календарь	<input type="text"/> ○ ×

Утвердить
 Отменить

4. Если у организации имеются обособленные подразделения, то они должны быть зарегистрированы (пункт меню 'Структура предприятия > Обособленные подразделения').

В карточке внутреннего подразделения заполняется ссылка на обособленное подразделение во вкладке «Обособленное подразделение».

5. Для каждого обособленного подразделения также следует заполнить параметры на вкладке «Обмен с ЕГАИС».

У внутреннего подразделения и связанного с ним обособленного подразделению значения параметра 'Идентификатор в ФСРАР' должны совпадать.

6. Пользователю Retail-Alco необходимо назначить роль 'Включить работу с документами ЕГАИС' в папке 'ЕГАИС'.

Установка и настройки в EXCHANGE-EGAIS

1. Создать папку EXCHANGE-EGAIS в каталоге C:\DOMINO. Внутри папки EXCHANGE-EGAIS создать папку BIN.

2. Разместить файлы модуля EXCHANGE-EGAIS в созданной папке C:\DOMINO\EXCHANGE-EGAIS\BIN.

3. Запустить файл EXCHANGE-EGAIS.exe.

После запуска EXCHANGE-EGAIS откроется окно первоначальных настроек, в котором необходимо заполнить параметры соединений с УТМ и БД Домино. Для завершения настроек следует нажать на кнопку "Сохранить". Настройки сохранятся в файле конфигурации (EXCHANGE-EGAIS.xml).

В области уведомлений панели задач Windows появится значок EXCHANGE-EGAIS.

Для изменения конфигурации следует поместить курсор на иконку EXCHANGE-EGAIS в области уведомлений и нажать правую кнопку мыши.

Пример файла конфигурации:

```
<<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

  <Main Timeout="10" SchemeName="EGAIS" FTP="N">

    <Protocol Days="100" />

    <Schemes>

      <Scheme HOST="192.168.1.11" SERVICE_NAME="ORCL" NAME="EGAIS"
    />

    </Schemes>
```

```
<EGAIS URL="http://192.168.1.111:8080/" FSRAR_ID="111111" />

</Main>
```

Параметры файла конфигурации:

<Main Timeout="10" SchemeName="SNxx" >

Timeout - длительность (в минутах, целое число) цикла обмена. Можно изменить длительность. Но не следует задавать значение менее 2 минут, так как в этом случае будет создаваться слишком много файлов обмена. В каждом цикле сначала выполняется приём данных от ЕГАИС, затем отправка данных в ЕГАИС.

SchemeName - имя соединения ORACLE, которое описывается в разделе <Schemes>

**<Protocol
Days="10" />**

Days - число дней (целое), в течение которого сохраняются файлы данных в папке LOG\Files.

Примечание: этот раздел не является обязательным. Если он не указан, то считается, что Path="Log", Days="10"

Папка LOG создаётся автоматически. В этой папке будут созданы:

- файл EXCHANGE-EGAIS.log - полный файл протокола действий программы
- файл EXCHANGE-EGAIS.Err.log - протокол ошибок

В папке LOG\Files, сохраняются посланные/полученные файлы в формате xml. Файлы раскладываются по подпапкам с именами в формате Дата/Дата-время.

Например, C:\Domino8\EXCHANGE-EGAIS\Log.EGAIS\Files\2015-12-21\2015-12-21.13-49-33\

<Schemes> - раздел описаний возможных соединений. Должен содержать хотя бы одну запись, на которую ссылается параметр SchemeName.

Например, **<Scheme HOST="192.168.1.1" SERVICE_NAME="ORCL" NAME=" EGAIS " />**

HOST - ip-адрес
сервера

SERVICE_NAME - имя сервера

NAME - имя схемы на сервере

<EG AIS URL="http://192.168.1.152:8080/" FSRAR_ID="020000000000"/>


URL - ip-адрес УТМ

FSRAR_ID - идентификатор организации ФС РАР

Автоматическое обновление EXCHANGE-EG AIS

Модуль EXCHANGE-EG AIS загружает обновления автоматически.

Если на иконке EXCHANGE-EG AIS в области уведомлений на панели задач появился дополнительный значок «треугольник с восклицательным знаком», то это означает, что имеется обновление и можно его установить.



В локальном меню иконки EXCHANGE-EG AIS будет активен пункт «Обновить». Необходимо выбрать данный пункт и затем перезапустить EXCHANGE-EG AIS.

Если EXCHANGE-EG AIS запущен в консольном режиме, то при появлении обновлений появится сообщение зелёным цветом.

Exchange-EGAIS.exe - Ярлык
016-12-14.13-41-20\GetInDocuments.xml
Получено от ЕГАИС:


- 0 ТТН <WayBill>.
- 0 уведомлений о регистрации движения <FormBRegInfo, Form2RegInfo>.
- 0 квитанций <Ticket>
- 0 актов разногласий <InWayBillAct>
- 0 квитанций о проведении актов разногласий <WayBillTicket>
- 0 запросов на отмену ТТН получателем <RequestRepealWB>
- 0 номеров справок А и Б для продукции, поставленной на баланс <InventoryRegInfo>
- 0 запросов остатков <ReplyRests, ReplyRestsShop>
- 0 запросов о движении по справке <Б> <ReplyHistFormB>
- 0 запросов клиентов/организаций <ReplyPartner, ReplyClient>
- 0 запросов справочников алкогольной продукции <ReplyAP>
- 0 запросов справок А <ReplyFormA, ReplyForm1>
- 0 запросов справок Б <ReplyFormB, ReplyForm2>
- 0 запросов кода акцизной марки по серии и номеру ФМС/АМ <ReplyBarcode>

Отправлено в ЕГАИС: 0 актов подтверждения принятых ТТН
Отправлено в ЕГАИС: 0 актов постановки на баланс
Отправлено в ЕГАИС: 0 актов постановки на баланс в торговом зале
Отправлено в ЕГАИС: 0 ТТН
Отправлено в ЕГАИС: 0 актов отмены отправленных ТТН
Процедура автоматической передачи в ТЗ
Автоматическая передача в ТЗ: отобрано 0 документов
Отправлено в ЕГАИС: 0 документов передачи в торговый зал
Отправлено в ЕГАИС: 0 документов возврата из торгового зала
Отправлено в ЕГАИС: 0 актов списания со склада
Отправлено в ЕГАИС: 0 актов списания из Торгового зала
Отправлено в ЕГАИС: 0 актов отмены подтверждения принятых ТТН
Отправлено в ЕГАИС: 0 запросов на отмену проведения акта постановки на баланс
Отправлено в ЕГАИС: 0 запросов на отмену проведения акта списания с баланса
Отправлено в ЕГАИС: 0 запросов данных по организации
Отправлено в ЕГАИС: 0 запросов справочника АП
Отправлено в ЕГАИС: 0 запросов данных справки А, 0 запросов данных справки Б
Отправлено в ЕГАИС: 0 запросов кода акцизной марки по серии и номеру марки от ЕГАИС
Создан файл C:\DOMINO\Exchange-EGAIS\FILI\11.7.2.9\LOG\Files\Out\2016-12-14\QueryRests_v2-2016-12-14.xml
Отправлен запрос остатков 1-0000514/0. Рег.номер ЕГАИС 1c9fc3e1-052d-44d9-be8f-2a001cbe976a
Отправлено в ЕГАИС: 1 запросов остатков
Отправлено в ЕГАИС: 0 запросов остатков в торговом зале
Прочие проверки: выполнено
Прочие проверки: выполнено
Проверка обновлений
Обновления не найдены
Доступно обновление
Цикл обмена сообщениями завершился без ошибок
Ожидание 10 мин.

дтвержден ЕГАИС	проверка справки TEST-РБ-0000000			
дтвержден ЕГАИС				
дтвержден ЕГАИС				
дтвержден ЕГАИС				

Показать/спрятать консоль
Обновить
Настройка
Выход
РАБОЧИЙ СТОЛ

Роли



- Роль «Запретить устанавливать товар Домино (при отсутствии кода ЕГАИС в товаре)» ограничивает только поиск товара. Создать товар, если роль будет включена, также нельзя. Проверка правильности выбора товара осуществляется на уровне формы ввода (которая появляется по кнопке "Найти товар"). Такая же проверка будет срабатывать в форме ввода строки прихода от поставщика и перемещения. Кнопка "Найти товар" присутствует и в запросах. Там будет тоже самое.
- Роль «Разрешить подтверждение ЕГАИС без считывания акцизных марок»

Если роль установлена, то для подтверждения прихода ЕГАИС не будет требоваться обязательное считывание акцизных марок с бутылок.

Если количество принимаемого товара совпадает с приходным документом ЕГАИС, то будут автоматически подтверждаться те акцизные марки, которые присланы в приходном документе ЕГАИС.

Версия #7

Демонов Сергей создал Fri, Dec 23, 2022 9:50 AM

Демонов Сергей обновил Thu, Jan 16, 2025 12:57 PM