

Подключение и настройка

Обмен с ГИС МТ осуществляется в автоматическом режиме. Система отправляет в ГИС МТ электронные документы, содержащие информацию о выводе из оборота кодов маркировки. ГИС МТ обрабатывает эти документы и посылает сообщения о статусе документов, которые принимаются системой.

На рабочей станции, с которой производится обмен данными с ГИС МТ, должен быть установлен КриптоПРО CSP 5.0 и ключи УКЭП для каждого юридического лица, по которому планируется отправка данных. Корректность этой связки проверяется при входе в личный кабинет ГИС МТ с использованием установленных сертификатов.

Для формирования электронных документов, а также для хранения результатов обмена с ГИС МТ в системе используются документы специальных типов:

- Вывод из оборота маркированной продукции ГИС МТ
- Фасовка маркированной продукции ГИС МТ
- Подключение кранов к кранам ГИС МТ

Подключение

Обмен с ГИС МТ является частью модуля «ЭДО и обмен с ГИС МТ». Для работы с модулем необходимо получить лицензию. Лицензия выдается на каждый уникальный Идентификатор участника электронного документооборота.


После получения лицензии необходимо выставить у глобального параметра карточки компании "Включить ЭДО и обмен с ГИС МТ" (закладка "ЭДО") значение "Да".

← Компания (Предприятие) {ЭДО}	
УСН	Зарплата
Взаимодействие с внешним дисконтным сервером	EDI
E-MAIL рассылка	Мобильный помощник
Меркурий	ЭДО
Включить ЭДО и обмен с ГИС МТ <input checked="" type="checkbox"/>	
Идентификатор оператора ЭДО	2BM
Наименование оператора ЭДО	АО "ПФ "СКБ Контур"
ИНН оператора ЭДО	6663003127
Утвердить Отменить	

Если параметр "Включить ЭДО и обмен с ГИС МТ" имеет значение "Нет" или не заполнен, обмен не происходит.

Просмотр и обработка документов в системе доступна пользователям, у которых установлены специальные роли из раздела "Подача сведений в ГИС МТ":

Если у пользователя установлена одна из этих ролей, в общем меню появится пункт "Документы ГИС МТ (Честный знак)".



Если у пользователя установлена роль "Администратор ГИС МТ (Честный знак)", в меню "Документы ГИС МТ (Честный Знак)" появится подменю "Работа с ГИС МТ (Честный Знак)". Кроме ручной процедуры обмена с ГИС МТ в меню находится вид просмотра сертификатов ЭЦП.

Настройка

Обмен с ГИС МТ через Домино является составной частью модуля "ЭДО и ГИС МТ". Для работы с модулем необходимо включить глобальный параметр карточки компании "Включить ЭДО и обмен с ГИС МТ". Параметр находится на закладке "ЭДО".

В каком случае формируются документы выбытия

Документы выбытия будут формироваться только в том случае, если подразделение документа относится к юридическому лицу-участнику ЭДО. Т.е. в карточке этого юридического лица заполнен идентификатор ЭДО. Параметр находится в закладке ЭДО.

← Организация (Юридическое лицо) {ЭДО}

×

Основные | Адрес | Регистрация | Сертификат | Назначение розничных цен | Оптовая торговля | Обмен с ЕГАИС | УСН | Лицензия | EDI | Меркурий | ЭДО

Общие

Идентификатор оператора ЭДО

Наименование оператора ЭДО

ИНН оператора ЭДО

Идентификатор участника ЭДО

2BM-7731207349-2012052807195401781080000000000

ИНН

7734018501

КПП

773101001

Каталог для загрузки входящих ЭД

Z:\ЭДО\УЮТ\Входящие документы

Каталог для выгрузки исходящих ЭД

Z:\ЭДО\УЮТ\Исходящие документы

Каталог с архивом обработанных ЭД

Диадок.Коннектор

Каталог для файлов с метаданными

Каталог для файлов с запросами

Лицензия на алкоголь

Счета

Фиск.органы

Обособленные подразделения

Адреса

✓

✗

Утвердить

Отменить

ЭДО и обмен с ГИС МТ являются частями одного модуля. Клиенты могут подключить ЭДО и не настраивать обмен с ГИС МТ. Обратная ситуация считается некорректной.