

# Создание документа

## "Подключение кегов к кранам"

Документ "Подключение кегов к кранам" используется для передачи в ГИС МТ (Честный Знак) информации о подключении к оборудованию кегов с пивной и иной слабоалкогольной продукцией.

Документ создается вручную в виде просмотра "Подключение кегов к кранам (ГИС МТ)".

В шапке документа указываются следующие реквизиты:

- **Подразделение** - внутреннее подразделение структурного подразделения (торговой точки);
- **Номер** (документа) - формируется автоматически;
- **Дата** (и время) документа;
- **Оператор** - фамилия сотрудника, оформляющего документ;
- **Примечание**.

Для регистрации кегов нужно перейти в строки документа (кнопка «Подключенные кеги» в панели инструментов).

← Подключение кема к крану (ГИС МТ) {Основные}

×

Основные

Обмен с ГИС МТ

Подразделение

Торговый зал Б-1

Номер

0000005

Дата

24-01-2024 12:23:49

Оператор

Андропова Тереза Герасимовна

Примечание

Подключенные кеги

✓

Сохранить

✗

Отменить

Добавить новую строку можно, нажав кнопку "Подключить кег" в панели инструментов вида просмотра строк.

Форма ввода строки включает поля:

- **Подразделение** - заполняется автоматически подразделением из шапки документа;
- **Дата и время подключения** - заполняется автоматически датой и временем документа;
- **Номер крана** - заполняется пользователем, допускается значение - целое число от 1 до 50, обязательно для ввода;
- **Код маркировки кега** - заполняется сканированием кода маркировки (марка обычно находится на пробке кега), обязательно для ввода;

**Код маркировки кег** можно вставить в поле копированием из файла с помощью операции сору-paste. Такой способ используется, если у оператора нет доступа к подключаемым кегам. Копируемый код должен содержать все необходимые символы-

разделители GS1, в противном случае он будет отклонен системой.

- **Сорт напитка** - заполняется автоматически на основании GTIN из кода маркировки; не редактируется;
- **Объем кега, л** - заполняется пользователем, обязательно для ввода; допускается значение от 5 до 300 литров, возможен ввод дробного значения с точностью до 3 знаков после запятой.

Если код маркировки кега содержит объем в теге (AI) 335, записанный производителем, то объем кега будет автоматически заполнен значением из кода маркировки и изменять это значение пользователь не сможет.

- **Срок годности кега (до даты)** - заполняется пользователем, указывается дата, установленная производителем, обязательно для ввода;

Нельзя вводить дату окончания срока годности равную дате подключения (дате документа) или ранее.

- **Срок годности после подключение (дней)** - заполняется пользователем, допускается значение - целое число от 1 до 14, обязательно для ввода;

Если в карточке товара указан срок годности товара в днях (он может быть более 14 дней), это значение будет записано в поле *Срок годности после подключение (дней)*. В этом случае пользователь может указать меньшее значение, чем с карточке товара, но не большее.

- **Срок реализации (до даты)** - рассчитывается автоматически на основании даты подключения кега и срока годности продукции после подключения кега.

Если кег подключается до полудня, то день подключения учитывается при расчете срока годности. Если после полудня – то не учитывается.

Невозможно зарегистрировать кег с кодом маркировки, если он ранее уже был зарегистрирован в другом документе типа "Подключение кегов к кранам" (исключаются документы, отклоненных ГИС МТ с ошибкой).

Строки документа подключения кегов всегда сортируются по номеру крана. Вид просмотра строк отображает все реквизиты строки без исключения.

Используя кнопки панели инструментов вида просмотра пользователь может: добавить строку с информацией о подключении кега, удалить строку и напечатать маркировочные


этикетки для выбранной строки.

Про печать этикеток для маркировки при розливе пива и слабоалкогольных напитков в бутылки читай в книге "Работа с разливным пивом. Маркировка бутылок".

Редактирование информации о подключении кега не предусмотрено. Чтобы внести изменения следует удалить строку и зарегистрировать подключение кега заново.

После внесения в документ информации о всех подключаемых кегах, оператор должен акцептовать документ.

Система выдаст сообщение:



После подтверждения действия документу присваивается статус «Готов к отправке в ГИС МТ».

Если у пользователя установлена роль "Оператор ГИС МТ (Честный знак)" он сможет деакцептовать документ фасовки только в том случае, если при обработке документа ГИС МТ он будет отклонен. Состояние обмена будет иметь значение "Обработан ГИС МТ с ошибками". При других состояниях обмена деакцепт документа доступен пользователям с правами "Администратор ГИС МТ (Честный знак)".

---

Версия #18

Ветрова Любовь создал Thu, Jan 25, 2024 8:23 AM

Ветрова Любовь обновил Wed, Mar 27, 2024 12:25 PM