

Таблица изменения статусных признаков

Статус отправки заказа		Получено подтверждение заказа					Получено уведомление об отгрузке		
состояние заказа переведено в "Действующий"		найден заказ по ссылке на исходный заказ в сообщении ORDRSP					найден заказ по ссылке на исходный заказ в сообщении DESADV		
Готов к отправке		Да					Да		
проверка заказа exchange-edl		Статус согласования заказа					Статус согласования отгрузки		
ОК	ОК	а) подтверждение заказа прошло автосверку; б) пользователь утвердил все строки подтверждения заказа	подтверждение заказа не прошло автосверку, отклонения выходят за границы, установленные настройками	подтверждение заказа не прошло автосверку, отклонения НЕ выходят за границы, установленные настройками	пользователь утвердил не все строки подтверждения заказа	поставщик отклоняет заказ, получен ORDRSP со statustype=Rejected	а) уведомление об отгрузке прошло автосверку; б) пользователь утвердил все строки уведомления об отгрузке	уведомление об отгрузке не прошло автосверку, отклонения НЕ выходят за границы, установленные настройками	а) уведомление об отгрузке не прошло автосверку, отклонения выходят за границы, установленные настройки; б) пользователь утвердил не все строки уведомления об отгрузке
Передано	Ошибка отправки								
проверка заказа провайдером									
ОК	ОК								
Передано	Ошибка отправки								
	входящее STSMMSG								
проверка заказа поставщиком									
ОК	ОК								
Передано	Ошибка отправки	Согласовано	Автоотклонение	Подтверждено частично	Не согласовано	Отклонено поставщиком	Согласовано	Требуется рассмотрения	Не согласовано
	входящее STSMMSG	исходящее STSMMSG	исходящее STSMMSG		исходящее STSMMSG	входящее STSMMSG	исходящее STSMMSG		исходящее STSMMSG
		Передача согласования заказа					Передача согласования отгрузки		
		а) подтверждение заказа		пользователь утвердил проверку заказа (значение статуса является сигналом планировщику о необходимости передачи сообщения поставщику)			а) уведомление об отгрузке		пользователь утвердил уведомление об отгрузке (значение статуса является сигналом планировщику о необходимости передачи сообщения поставщику)
		б) подтверждение заказа не прошло автосверку, отклонения выходят за границы, установленные настройками					б) уведомление об отгрузке не прошло автосверку, отклонения выходят за границы, установленные настройки		
		в) пользователь утвердил проверку заказа					в) пользователь утвердил уведомление об отгрузке		
		Передано		Готов к отправке			Передано		Готов к отправке
		исходящее STSMMSG					исходящее STSMMSG		