

# Настройка интерфейса

## Вариант отображения строк чека

Параметр обязателен для ввода. Возможные значения:

- Наименование, Количество, Цена, Сумма (Стандарт)
- Наименование, Количество, Цена, Скидка, Вид скидки, Сумма со скидкой

Параметр регулирует количество, отображаемых колонок на экране кассира. Во втором случае добавляются колонки для отображения процента скидки и вида скидки.

## Использовать раскладку

Значение выбирается из списка документов раскладки, при их наличии.

Если параметр заполнен, на экране кассы возможно отображение специального интерфейса для выбора товаров без штриховых кодов. На экране отображаются плитки с товарами, входящими в состав документов раскладки. Способ отображения интерфейса зависит от значения параметра *Отображать панель раскладки стационарно*.

## Отображать панель раскладки стационарно

Отображается в списке, если параметр *Использовать раскладку* заполнен. Возможные значения *Да* или *Нет*.

Если значение параметра равно *Да*, зона интерфейса для выбора товаров без штирховых кодов отображается в правой части экрана постоянно. Такой вариант используется в общипите.

Если значение параметра равно *Нет*, вызвать панель раскладки на экран можно при помощи специального действия *Товары без штрихкодов*. Пустое значение параметра приравнивается к значению *Нет*.

О настройке интерфейса товаров без штриховых кодов можно почить в книге *Документы раскладки*.

## Отображать панель инструментов

Принимает значения *Да/Нет*.

Если значение параметра равно *Да*, то в режиме продажи отображаются настроенные в

интерфейсе пользователя кнопки с действиями. Панель с кнопками располагается снизу экрана.

Панель инструментов отображают, если к кассе подключен сенсорный монитор.

## Отображать фото товара

Параметр отображается в списке, если значение параметра *Отображать панель инструментов* равно *Да*.

Принимает значения *Да/Нет*.

Если значение параметра равно *Да*, то в режимах продажи появляется зона для отображения фото товара. Зона располагается под цифровой клавиатурой.

## Отображать суммы по юр.лицам в режиме оплаты

Принимает значения *Да/Нет*.

Если значение параметра равно *Да*, и в магазине поддерживается режим мультиюридичности, в режиме продажи сумма к оплате разбивается по этим юридическим лицам.

## Отображать продавца в заголовке чека

Принимает значения *Да/Нет*.

Параметр отвечает за отображение ФИО продавца в заголовке чека, после его регистрации.

Если значение параметра равно *Да*, центральная часть заголовка состоит из 3-х строк. Третья строка отводится под ФИО продавца.

Если значение параметра равно *Нет*, центральная часть заголовка состоит из 2-х строк. ФИО продавца не будет отображаться даже после его регистрации.

## Способ оплаты по умолчанию

Возможные значения:

- Банковская карта;
- Наличные.

Определяет место положения курсора после перехода из режима продажи в режим расчета. Если параметр не заполнен, то после перехода в режим расчета курсор будет установлен на кнопке *Банковская карта*.

## Принудительно переключать раскладку клавиатуры на английскую (EN)

Принимает значения *Да/Нет*.

Если параметр имеет значение *Да*, то перевод раскладки с русской (RU) на английскую (EN) происходит автоматически, после того как кассир нажмет клавишу *Enter*.

---

Версия #17

Ветрова Любовь создал Wed, Nov 8, 2023 8:13 AM

Ветрова Любовь обновил Thu, Dec 7, 2023 7:43 AM