


Прочие параметры кассы, влияющие на проверку КМ ГИС МТ

На проверку КМ ГИС МТ так же влияют следующие параметры карточки Юридического лица (закладка «ГИС МТ (Честный знак)»):

Признак «Проверять владельца товара при онлайн-проверке». Если установлен, то для прослеживаемых КМ система будет проверять информацию о владельце товара в ответе ГИС МТ. Продажа товаров, не находящихся на балансе продавца (комиссионера) будет невозможна.

Перечень «Кроме групп ГИС МТ» отключает проверку владельца для перечисленных товарных группы ГИС МТ.

«Аварийная ситуация. Временно отключить онлайн-проверку (до даты)» полностью выключает проверку КМ перед продажей. Данный параметр разрешается устанавливать только при получении официального уведомления от оператора ГИС МТ. Примечание: ТС ПИюТ самостоятельно отслеживает возникновение аварийных ситуаций на серверах ГИС МТ. Использование данного параметра при работе кассы в связке с ТС ПИюТ не требуется.



← Организация (Юридическое лицо) {ГИС МТ (Честный знак)}

Основные Адрес Регистрация Сертификат Назначение розничных цен Оптовая торговля ГИС МТ (Честный знак)

Общие

Организация Юр.лицо ИНН 7728894902 КПП 772801001

Сертификат УКЭП для доступа в ГИС МТ

Аутентификационный токен для сервиса проверки марок 025b34b9-1877-412a-bc2c-61a5b6d6a83e Аварийная ситуация. Временно отключить online-проверку (до 10)

Проверять владельца товара при онлайн- проверке ☒ Кроме групп ГИС МТ

Счета Фиск.органы Обособленные подразделения Адреса

Утвердить Отменить

Включение проверки КМ через ТС ПИюТ отключает онлайн- и офлайн- проверки разрешительного режима. Однако локальный модуль (ЛМ ЧЗ) сохраняется в составе комплекса, только переходит под управление ТС ПИюТ. Поэтому настройка параметров ЛМ и проверка его состояния из RETAIL-POS по-прежнему доступны. Для доступа к настройкам ЛМ в главном меню выберите "Справочники", потом "Настройка ЛМ ЧЗ для офлайн-проверки

марок". В списке настроек выберите запись, которая соответствует нужному юридическому лицу (как правило она единственная).

←

Параметры локального модуля (ЛМ ЧЗ) для офлайн-проверки

×

Торговая точка (Магазин)			
Организация (Юридическое лицо) *			
Адрес ЛМ ЧЗ	* http://127.0.0.1:5995	Версия протокола	2
Пользователь ЛМ ЧЗ	* admin		
Пароль	*		

 Инициализация ЛМ ЧЗ

 Запросить статус ЛМ ЧЗ

 Утвердить

 Отменить

В окне настроек можно увидеть (если настроены) адрес ЛМ ЧЗ, версию протокола, логин и пароль доступа. Для проверки правильности настроек и работоспособности ЛМ выполните запрос текущего статуса ЛМ.

Версия #5

Ветрова Любовь создал Mon, Dec 29, 2025 12:41 PM

Луцкий Андрей обновил Thu, Feb 26, 2026 9:27 AM