

Просмотр параметров обмена с ГИС МТ

Параметры шапок документов "Вывод из оборота маркированной продукции ГИС МТ" и "Фасовка маркированной продукции (ГИС МТ)" разделены на две закладки: "Основные" и "Обмен с ГИС МТ".

Закладка "Основные" содержит стандартные параметры документа.

Параметры закладки "Обмен с ГИС МТ" заполняются автоматически при создании документа и его обработке процедурами обмена с ГИС МТ.

The screenshot shows a software window titled "Фасовка маркированной продукции (ГИС МТ) {Обмен с ГИС МТ}" with a close button (X). It has two tabs: "Основные" and "Обмен с ГИС МТ", with the latter being active. The form contains the following fields:

- Товарная группа ГИС МТ: Расшифровка:
- Причина выбытия:
- Статус обмена: Дата изменения статуса:
- GUD документа: Статус документа:
- Описание ошибки ГИС МТ:

At the bottom, there are icons for "Товарный раздел" and "Маркировка", and buttons for "Сохранить" (with a green checkmark) and "Отменить" (with a red X).

"Товарная группа ГИС МТ"

- в документе "Вывод из оборота маркированной продукции ГИС МТ" автоматически заполняется значением одноименного поля из шапки документа-родителя (расходного документа);
- в документе "Фасовка маркированной продукции ГИС МТ" автоматически заполняется значением "milk", в момент создания документа, т.к. фасовка предусмотрена только для молочной продукции.

"Причина выбытия"

- в документе "Вывод из оборота маркированной продукции ГИС МТ" автоматически заполняется значением "RETAIL", если документом родителем является документ типа "Реализация за безналичный расчет", "Расход в организацию", "Возврат товаров поставщику", "Возврат поставщику по претензиям" и "Возврат-реализация неликвидного товара поставщику";

- в документе "Вывод из оборота маркированной продукции ГИС МТ" автоматически заполняется значением "OTHER", если документом родителем является документ типа "Списание с указанием причины" или "Списание потерь от порчи ценностей";
- в документе "Фасовка маркированной продукции ГИС МТ" автоматически заполняется значением "PACKING".

"Статус обмена" может принимать значения:

- Готов к отправке в ГИС МТ,- устанавливается после акцепта документа;
- Ошибка отправки в ГИС МТ,- устанавливается, когда не удастся соединиться с ГИС МТ;
- Отправлен, ожидает обработки ГИС МТ,- устанавливается, когда ГИС МТ принимает документ для обработки;
- Обрабатывается ГИС МТ,- устанавливается, когда ГИС МТ обрабатывает документ;
- Ошибка получения статуса документа ГИС МТ,- устанавливается, когда ГИС МТ не может идентифицировать документ по его GUIDy;
- Обработан ГИС МТ без ошибок,- устанавливается после получении ответа об успешной обработке документа ГИС МТ;
- Обработан ГИС МТ с ошибками,- устанавливается после получения ответа о НЕ успешной обработке документа ГИС МТ.

"Дата изменения статуса" устанавливается при каждом изменении значения параметра "Статус обмена".

"GUID документа" идентификатор электронного документа вывода из оборота маркированной продукции в ГИС МТ; присваивается , когда ГИС МТ принимает документ для обработки; сбрасывается, если после исправления документ отправляется в ГИС МТ для повторной обработки.

"Статус документа" статус присваиваемый документу в ГИС МТ;

"Описание ошибки ГИС МТ" содержит текст ошибок, в случае отклонения документа ГИС МТ.

В колонках вида просмотра документов отображаются "Статус обмена" и "Статус документа в ГИС МТ".


← Фасовка маркированной продукции (ГИС МТ)							
Назад	Код	Дата	Подразделение	Подача сведений в ГИС МТ		Статус документа ГИС МТ	Примечание
				Статус обмена	Время изменения		
<div>Добавить</div> <div>Изменить</div> <div>Удалить</div> <div>Фильтр</div> <div>Протокол</div>	0000071	02/02/2023 15:56:36	Торговый зал Б-1	Готов к отправке в ГИС МТ	02/02/2023 16:00:12		
	0000045	31/01/2023 18:41:08	Торговый зал Б-1	Обработан ГИС МТ с ошибками	01/02/2023 15:58:16	CHECKED_NOT_OK	
	0000037	31/01/2023 16:07:00	Торговый зал Б-1	Обработан ГИС МТ с ошибками	01/02/2023 15:57:52	CHECKED_NOT_OK	
	0000036	31/01/2023 13:30:45	Торговый зал Б-10	Обработан ГИС МТ с ошибками	01/02/2023 15:56:16	CHECKED_NOT_OK	
	0000029	06/12/2022 14:02:34	Торговый зал Б-10	Обработан ГИС МТ с ошибками	09/12/2022 17:13:44	CHECKED_NOT_OK	
	0000023	02/12/2022 10:26:51	Торговый зал Б-10				
	0000015	01/11/2022 16:17:09	Торговый зал Б-1	Обработан ГИС МТ с ошибками	18/11/2022 13:57:14	CHECKED_NOT_OK	

Для удобства работы с документами они выделяются цветом шрифта, в соответствии со

значением параметра "Статус обмена ":

- яркий синий - документ "Готов к отправке в ГИС МТ";
- темно-фиолетовый - документ "Отправлен, ожидает обработки ГИС МТ" или документ "Обрабатывается ГИС МТ";
- темно-оранжевый - документ имеет статусы "Ошибка отправки в ГИС МТ" или "Ошибка получения статуса документа ГИС МТ";
- красный - документ "Обработан ГИС МТ с ошибками";
- зеленый - документ "Обработан ГИС МТ без ошибок".

На панели инструментов находится фильтр для работы с документами:



Форма для задания фильтра на вид просмотра

Подразделение

Код

Дата с Дата по

Статус обмена

Очистить всё Установить Отмена

В параметре "Статус обмена" можно выбрать несколько значений для фильтрации.

Версия #11

Ветрова Любовь создал Fri, Feb 17, 2023 10:15 AM

Ветрова Любовь обновил Mon, Feb 20, 2023 1:12 PM