Скидки

В системе предусмотрены два режима расчёта скидок: автоматические скидки и скидки, назначаемые кассиром вручную.

Автоматические скидки

Автоматические скидки назначаются на основании:

- реестров на распродажу;
- приказов дисконтной схемы.

Реестр на распродажу

устанавливает цену распродажи на товар (цена в чеке не отображается). Цена действует в период проведения акции. Скидка на товар, добавленный в чек в период проведения акции рассчитывается автоматически.

← 11:58 Касса № 1 Адм	4 часа иинистра	233.00				
Наименование	Колич.	Цена	Скидка	Вид	Сумма	Сумма со скидкой
Батон Нарезной в/с 400гр	1.000	52.99	20.0 %	Акция	52.99	43.00
Джем Абрикосовый El Rashidi El Mizan 34	1.000	190.00			190.00	190.00
005544 Джем Абрикосовый El Rashidi El l						

Приказ дисконтной схемы

назначает скидку на товар в соответствии с условиями, указанными в приказе: времени проведения акции, наличии дисконтной карты, количестве товаров в чеке и пр. Скидка на товар, добавленный в чек, берется из приказа. С соответствии с этой скидкой рассчитывается цена со скидкой (в чеке не отображается) и сумма со скидкой. В зависимости от того, предусматривает ли дисконтная схема использование дисконтной карты или нет, скидка рассчитывается в разное время:

- Если дисконтная карта НЕ используется, то скидка рассчитывается сразу при добавлении товара в чек;
- Если дисконтная карта используется, то скидка рассчитывается, когда дисконтная карта есть в чеке, после вызова кассиром промежуточного итога или при переходе в режим расчета (оплаты).



Для расчета промежуточного итога, находясь в чеке, нажмите клавишу (или кнопку в панели инструментов, для сенсорного монитора) с действием "Промежуточный итог".

Ручная скидка

Ручная скидка назначается кассиром после ввода товара в чек. В системе применяется:


- скидка на строку (чека);
- скидка на чек.

Обе скидки рассчитываются в чеке поле того, как кассир нажмет соответствующую горячую клавишу (или кнопку в панели инструментов, для сенсорного монитора).

Скидка на строку

устанавливает скидку на отдельную строку в чеке.


Нажмите горячую клавишу (или кнопку в панели инструментов, для сенсорных мониторов) с настроенным действием *<Ручная скидка на строку>*.



В строке чека отобразится:

• *Скидка* (в %), заполняется автоматически, если процент скидки был указан при настройке действия <*Ручная скидка на строку*>.

Если процент скидки не был указан при настройке действия, то кассир вводит значение вручную в поле для ввода.



Если при настройке действия *Ручная скидка на строку* было указано, что скидку можно назначить только специальной скидочной картой, то после нажатия клавиши (или кнопки в панели инструментов, для сенсорного монитора) с действием *Ручная скидка на строку* система попросить считать эту карту.

25.10.23 Супермаркет 24 часа 9`200.00 ПРОДАЖА 13:13 Касса № 1 Администратор Наименование Колич. Цена Скидка Сумма Сумма со скидкой Вид 7600.00 Утюг Bosch TDA 502811 1.000 7600.00 7600.00 1.000 1600.00 1600.00 1600.00 Ваза д/цветов Лилия 45см П... Введите скидку на строку с помощью карточки: 1333

- Вид скидки заполняется автоматически значением "Ручная скидка на строку".
- Сумма со скидкой рассчитывается на основании применяемого процента скидки.

Отменить скидку, если процент скидки был указан при настройке действия, можно при повторном вызове действия *Ручная скидка на строку*. Если кассир установил процент скидки в чеке вручную, скидку можно отменить, если ввести нулевое значение при повторном вызове действия *Ручная скидка на строку*. Отменить скидку, установленную скидочной картой, невозможно.

Ручная скидка на строку не рассчитывается для акционного товара, когда товар присутствует в действующем реестре на распродажу.


Для алкогольного товара с МРЦ невозможно установить скидку, при которой цена товара стала бы ниже МРЦ.

Скидка 100% в системе не устанавливается!

Скидка на чек

устанавливает скидку на все строки чека.

Нажмите горячую клавишу (или кнопку в панели инструментов, для сенсорных мониторов) с настроенным действием *<Ручная скидка>*.



В строке чека отобразится:

• *Скидка* (в %), заполняется автоматически, если процент скидки был указан при настройке действия *<Ручная скидка>*.

Если процент скидки не был указан при настройке действия, то кассир вводит значение вручную в поле для ввода.

← № 25.10.23 Супермаркет 24 часа ПРОДАЖА 9`200.(
Наименование	Колич.	Цена	Скидка	Вид	Сумма	Сумма со скидкой		
Утюг Bosch TDA 502811	1.000	7600.00			7600.00	7600.00		
Ваза д/цветов Лилия 45см П	1.000	1600.00			1600.00	1600.00		
Введите ручную скидку:								
25								

Если при настройке действия < *Ручная скидка*> было указано, что скидку можно назначить только специальной скидочной картой, то после нажатия клавиши (или кнопки в панели инструментов, для сенсорного монитора) с действием < *Ручная скидка*> система попросить считать эту карту.

25.10.23 Супермаркет 24 часа 9`200.00 ПРОДАЖА 16:06 Касса № 1 Администратор Наименование Колич. Цена Скидка Сумма Сумма со скидкой Вид 7600.00 Утюг Bosch TDA 502811 1.000 7600.00 7600.00 1.000 1600.00 1600.00 1600.00 Ваза д/цветов Лилия 45см П... Введите скидку с помощью карточки:

- Вид скидки заполняется автоматически значением "Ручная скидка".
- Сумма со скидкой рассчитывается на основании применяемого процента скидки.

Отменить скидку, если процент указан при настройке действия, можно при повторном вызове действия *<Ручная скидка>*. Если кассир установил процент скидки в чеке вручную, скидку можно отменить, если ввести нулевое значение при повторном вызове действия *<Ручная скидка>*. Отменить скидку, установленную скидочной картой, невозможно.

Ручная скидка не рассчитывается для акционного товара, когда товар присутствует в действующем реестре на распродажу.

Для алкогольного товара с MPЦ невозможно установить скидку, при которой цена товара стала бы ниже MPЦ.

Скидка 100% в системе не устанавливается!

1333

Версия #21

Демонов Сергей создал Wed, Jul 6, 2022 5:23 PM

Ветрова Любовь обновил Wed, Oct 25, 2023 1:54 PM