

Самообслуживание

Пакет

В параметре указывается товар, который будет использоваться в качестве основного пакета.

Если параметр заполнен, то в панели КСО появляются две кнопки: *Пакет* и *Удалить пакет*.

Дополнительные пакеты

В параметре указывается список товаров, которые будут использоваться как дополнительные.

Если параметр заполнен, то в панели КСО появляются дополнительные кнопки для каждого пакета. Кнопка *Удалить пакет* в этом случае в панели не отображается.

Использовать весы

Возможные значения *Да* или *Нет*.

Если параметр имеет значение *Да*, то КСО может обмениваться данными с подключенными весами.

Разрешена продажа алкоголя

Возможные значения *Да* или *Нет*.

Если параметр имеет значение *Да*, то на кассе самообслуживания возможна продажа алкогольной продукции.

Если параметр имеет значение *Нет* или не заполнен, продажа алкогольной продукции на КСО невозможна.

Разрешена продажа табака

Возможные значения *Да* или *Нет*.

Если параметр имеет значение *Да*, то на кассе самообслуживания возможна продажа табачной продукции.

Если параметр имеет значение *Нет* или не заполнен, продажа табачной продукции на КСО невозможна.

Раскладка товаров без штрихкодов

Значение выбирается из списка документов раскладки, при их наличии.

Если параметр заполнен, в панели инструментов КСО появляется кнопка *Товары без штрихкодов*. При нажатии на эту кнопку открывается интерфейс для выбора товаров без штриховых кодов.

О настройке интерфейса товаров без штриховых кодов можно почить в книге *Документы раскладки*.

Список товаров без штриховых кодов

В параметре указывается список товаров, которые могут продаваться без штриховых кодов.

Если параметр заполнен, то в панели КСО появляются дополнительные кнопки для каждого товара без штрихового кода.

Список товаров без штриховых кодов заполняется в том случае, если перечень таких товаров ограничен несколькими позициями. Если товаров без штрих-кодов много, используют документ раскладки.

Расположение панели

Возможные значения:

- Панель справа;
- Панель внизу.

Параметр задает положение на экране КСО панели с кнопками.

Если параметр не заполнен, панель отображается на экране справа.

Удаление строки/чека только администратором

Возможные значения *Да* или *Нет*.

Параметр определяет действия покупателя и администратора (сотрудника магазина), когда требуется удалить товар из чека или отменить чек целиком.

Если значение параметра равно *Да*, то удалить строку из чека или отменить чек целиком может только администратор (сотрудник магазина).

Если значение параметра равно *Нет*, то удалить строку чека или отменить чек целиком может покупатель, но в этом случае администратор (сотрудник магазина) должен будет подтвердить эти действия.

Подробнее о настройках параметров КСО читайте в книге *Касса самообслуживания*.

WAV-файл

Указывается наименование звукового файла, воспроизводимого при вызове сотрудника магазина.

Полное имя WAV-файла

Указывается полный путь к звуковому файлу, воспроизводимому при вызове сотрудника магазина.

Версия #12

Ветрова Любовь создал Wed, Nov 8, 2023 8:16 AM

Ветрова Любовь обновил Thu, Dec 7, 2023 10:17 AM