


# Настройка

После установки EXCHANGE-EDI необходимо выполнить первоначальную настройку системы обмена. Все действия выполняются непосредственно из пунктов меню данного продукта.


## Инициализация процедур обмена.

Запустите Exchange-Edi и выполните инициализацию процедур обмена. Для этого нужно выполнить процедуру пункта меню

**Электронный обмен данными EDI -> Работа с серверными процедурами -> Версия 2 -> Инициализация процедур обмена .**



На экран будет выдано предупреждение:



Подтвердите выполнение процедуры.

В результате в БД будут созданы все необходимые объекты для поддержки обмена. Кроме того, в продукте Retail-Store станет доступен функционал по работе с EDI.

Для того чтобы убедиться в том, что процедуры обмена инициализированы и запущены, нужно войти в пункт меню **Электронный обмен данными EDI -> Работа с серверными процедурами -> Задания обмена выполняемые на сервере.**

В списке заданий должна появиться выполняемая процедура EXCHANGE\_EDI.START\_EXCHANGE

Задачи обмена выполняемые на сервере				
Назад	Выполняемая процедура	Интервал повторения, сек	Последняя дата выполнения	Следующая дата выполнения
Пуск	EXCHANGE_EDI_START_EXCHANGE	60	19/10/2015 14:02:41	19/10/2015 14:03:42
Стоп				
Интервал				

По умолчанию, периодичность запуска сеанса обмена - 1 минута. Имеется возможность задать любой другой интервал обмена. Для этого используется кнопка панели инструментов “Интервал”.


Два пункта меню

**Электронный обмен данными EDI -> Работа с серверными процедурами -> Версия 2 -> Запуск процедур обмена**

и

**Электронный обмен данными EDI -> Работа с серверными процедурами -> Версия 2 -> Остановка процедур обмена**

позволяют соответственно запускать (создавать задачу) и останавливать (удалять задачу) EDI-обмена.



**Электронный обмен данными EDI -> Работа с серверными процедурами -> Версия 2 -> Зарегистрировать EXCHANGE-EDI**

и



**Электронный обмен данными EDI -> Работа с серверными процедурами -> Версия 2 -> Снять регистрацию EXCHANGE-EDI**

две процедуры Домино, позволяющие включить и выключить в Retail-Store интерфейсы для работы с EDI.

При инициализации процедур обмена осуществляется автоматическая регистрация EXCHANGE-EDI. Если вы больше не хотите использовать EDI обмен в работе Retail-Store, то выполнение процедуры **Снять регистрацию EXCHANGE-EDI** приведёт к отключению интерфейса пользователя по работе с EDI в Retail-Store.

## Настройка связи с провайдером

Настроить карточку доступа к EDI – провайдеру. **Справочники -> Партнеры -> EDI-провайдеры**



**Важно!** Если на сервере, где установлена БД, поднята служба DNS, то адрес FTP можно задавать в виде 'ftp-edi.kontur.ru'. Если эта служба не запущена, то адрес ftp-сервера задается как IP-адрес.

Для работы с провайдером “СТБ Контур” необходимо указать папки ftp-сервера для приёма и передачи сообщений. Стандартно используется следующая конфигурация:


Входящие сообщения: “/Inbox”

Исходящие сообщения: “/Outbox”

Сообщения провайдера “/Reports”

Обратите внимание на регистр в именах файлов. Заглавные и строчные буквы различаются.


Если вы используете базу данных Oracle 11 версии и выше, то после того, как карточка провайдера будет настроена, следует открыть доступ базе данных к внешнему IP адресу. Для этого нужно, стоя на записи провайдера в справочнике провайдеров, нажать кнопку панели инструментов «ACL check». Система запросит пароль пользователя system БД. После ввода пароля указанный внешний IP адрес будет добавлен в ACL БД и доступ к внешнему ресурсу будет открыт. Повторное нажатие на эту кнопку выдаст сообщение:



## Настройка параметров сверки

При получении сообщений типа “Подтверждение заказа” и “Уведомление об отгрузке” система может автоматически осуществлять контроль за совпадением заказанного и подтверждённого количества и цены. Для этого в EXCHANGE-EDI задаются правила автоматической обработки, относящиеся ко всем контрагентам. Установить настройки можно через пункт меню

**Электронный обмен данными EDI -> Настройки -> Настройка параметров сверки**



Указанные параметры используются для сверки по каждой строке. Если хотя бы одна строка не удовлетворяет правилам проверки, то документ отклоняется полностью.

**ЗАКАЗ. Автоподтверждение. Для количества штучного товара % (<=)** : Задаёт в процентах максимальное превышение количества штучного товара в подтверждении

заказа по сравнению с оригинальным заказом. Если в подтверждении заказа количество штучного товара не превышает указанный процент, то система считает, что подтверждение заказа совпадает с заказом.

**ЗАКАЗ. Автоотклонение. Для количества штучного товара % (>):** Задаёт в процентах максимальное превышение количества штучного товара в подтверждении заказа по сравнению с оригинальным заказом. Если в подтверждении заказа количество штучного товара превышает указанный процент, то система автоматически отклоняет подтверждение заказа.

Все, что попадает в диапазон между первым и вторым значениями параметров, требует принятия решения о расхождении у менеджера.

**ЗАКАЗ. Автоподтверждение. Для количества весового товара % (<=) :** Задаёт в процентах максимальное превышение количества весового товара в подтверждении заказа по сравнению с оригинальным заказом. Если в подтверждении заказа количество весового товара не превышает указанный процент, то система считает, что подтверждение заказа совпадает с заказом.

**ЗАКАЗ. Автоотклонение. Для количества весового товара % (>):** Задаёт в процентах максимальное превышение количества весового товара в подтверждении заказа по сравнению с оригинальным заказом. Если в подтверждении заказа количество весового товара превышает указанный процент, то система автоматически отклоняет подтверждение заказа.

Все, что попадает в диапазон между первым и вторым значениями параметров требует принятие решения о расхождении у менеджера.

**ЗАКАЗ. Автоподтверждение. Для цены % (<=) :** Задаёт в процентах максимальное превышение закупочной цены товара в подтверждении заказа по сравнению с оригинальным заказом. Если в подтверждении закупочная цена товара не превышает указанный процент, то система считает, что подтверждение заказа совпадает с заказом.

**ЗАКАЗ. Автоотклонение. Для цены % (>):** Задаёт в процентах максимальное превышение закупочной цены в подтверждении заказа по сравнению с оригинальным заказом. Если в подтверждении заказа закупочная цена товара превышает указанный процент, то система автоматически отклоняет подтверждение заказа.

Все, что попадает в диапазон между первым и вторым значениями параметров требует принятия решения о расхождении у менеджера.

Рассмотрим пример. Пусть при проверке подтверждения заказа от поставщика требуется выполнить следующие условия: Количество штучного товара не должно превышать заказанное количество. Количество весового товара может превышать заказанное не более чем на 50%, а все расхождения цен должны подтверждаться менеджером. Тогда задаём следующие параметры

ЗАКАЗ. Автоподтверждение. Для количества штучного товара % (<=)	0
ЗАКАЗ. Автоотклонение. Для количества штучного товара % (>)	0
ЗАКАЗ. Автоподтверждение. Для количества весового товара % (<=)	50
ЗАКАЗ. Автоотклонение. Для количества весового товара % (>)	50
ЗАКАЗ. Автоподтверждение. Для цены % (<=)	0
ЗАКАЗ. Автоотклонение. Для цены % (>)	1000

При обработке сообщения “Уведомление об отгрузке” параметры проверки задаются аналогично.

Имеется возможность переопределить данные параметры для конкретного договора. Для этого в договоре добавлены соответствующие поля. Данная функция выполняется из Retail-Store.

---

Версия #2

[Демонов Сергей](#) создал Tue, Feb 9, 2021 4:38 PM

[Демонов Сергей](#) обновил Tue, Feb 9, 2021 4:45 PM